

Instruções para instalação de uma Máquina Virtual com Windows 10



## Passo 1 - Instalação do Virtualizador Tipo2

## 1 – Opções de instalação

As sugestões de virtualizadores tipo 2 são:


- Vmware Workstation Player (https://www.vmware.com/br/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html)
- Oracle Virtual Box (https://www.oracle.com/br/virtualization/technologies/vm/downloads/ virtualbox-downloads.html)



## 2 – Instalação do Virtualizador Vmware Workstation Player


Instalar o virtualizador a partir do sistema operacional de sua estação (neste passo a passo foi utilizada a versão para Windows):

Execute o instalador.



Aceite o contrato de licença e clique em "next".





Deixe a primeira opção marcada e a segunda desmarcada, clique em "next".





## **User Experience Settings**


Edit default settings that can improve your user experience.



eck for product updates on startup hen VMware Workstation 16 Player starts, check for new versions of the plication and installed software components.	
oin the VMware Customer Experien	nce Improvement Program
VMware's Customer Experience Improvement Program	
("CEIP") provides VMware	with information that enables
VMware to improve its pro	ducts and services, to fix
problems, and to advise yo	ou on how best to deploy and use
our products. As part of the	e CEIP, VMware collects technical
•	
earn More	
Learn More	
<u>earn More</u>	

Desmarque as duas próximas opções e clique em "next".





Estas opções são opcionais, caso queira ter atalhos para chamar o virtualizador.

Back

Next

Cancel

Clicar em "next".







Cancel

Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.

Por fim, clicar em "install" para seguir com a instalação do virtualizador Vmware Player.

Back

Install

Na primeira vez que for executar o Player aparecerá a seguinte tela:




Selecione a opção "Free non-commercial use" e clique em "continue".




Abra o virtualizador Vmware Workstation Player (Na versão Windows, basta digitar a palavra "vmware" no campo pesquisar da barra de tarefas).

Obs: As telas usadas na captura são da versão Vmware Workstation 16. Pode haver alguma variação de layout dependendo da versão e sistema operacional utilizado.



Clicar em "Create a New Virtual Machine".






Vá na opção "Installer disc image file (iso)" e aponte o local onde a ISO do Windows esteja armazenada.

Link para baixar a ISO do Windows 10: <a href="https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10?d2784474-fdb0-4e9d-9e47-5e88c0e053ec=True&34de222e-6944-44aa-8f45-8e96988880a4=True">https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10?d2784474-fdb0-4e9d-9e47-5e88c0e053ec=True&34de222e-6944-44aa-8f45-8e96988880a4=True</a> (deve-se baixar a ferramenta de criação de mídia e apontar a opção criar "Arquivo ISO")






Próxima tela pode deixar como padrão, siga com "next".


A próxima etapa é para definir o tamanho do disco virtual onde o Windows será instalado. Os requisitos mínimos do Windows 10 são de 60GB, mas caso teu HD ou SSD tenha espaço, recomendado usar 80 GB






Ajuste o tamanho do disco conforme necessidade, e marque a opção "store virtual disk as a single file".






Clicar em "Customize Hardware".






Altere o número de cores para 2.






Altere o tamanho da memória para 4096 (recomendável). As outras opções podem ser deixadas como padrão. Clicar em "close".





Desmarque a opção "Power on this virtual machine..." Clique em "Finish". A máquina virtual será criada. Aguarde o processo de criação que poderá levar alguns minutos, dependendo da performance do host.





Ao finalizar o processo de criação, a tela acima deverá aparecer. Clicar em "Play Virtual Machine".

Se tudo correr bem, a inicialização do Windows 10 iniciará.

